

# SingleFeeder - Installationsanleitung



## Benutzerhandbuch

Ausgabe 1 - Ver. 1.0  
Stand: 03.11.2008

# 1. Mindestanforderungen

Um effizient mit Singlefeeder zu arbeiten, benötigen Sie einen Computer, der folgenden Mindestanforderungen entspricht:

<b>Komponente</b>	<b>Mindestanforderung</b>	<b>Optimale Ausstattung</b>
Betriebssystem	Windows 2000 mit SP 4	Windows XP
CPU	1.0 GHz	Dualcore 2.0 GHz
RAM	512 MB	2 GB
Freier Festplattenspeicher	500 MB (bei externer Datenbank 250 MB)	Abhängig von der Dokumentgröße und Anzahl (> 1 GB)
Auflösung	1024 x 768	1280 x 1024 und aufwärts

## 1.1 Optionale Systemausstattung

Damit Sie während des Schreibens die Rechtschreibprüfung aktivieren können, ist es erforderlich, dass Sie mindestens Microsoft Word© 2000, oder neuer, installiert haben.

## 2. Installation

Bevor Sie die Installation beginnen können, müssen Sie das Setup von der SingleFeeder Website ([singlefeeder.de](http://singlefeeder.de)) herunterladen.

1. Starten Sie die Installation mit einem Doppelklick auf die heruntergeladene Setup-Datei.

Damit SingleFeeder ordnungsgemäß läuft, müssen auf Ihrem Rechner folgende Hilfsprogramme installiert sein:

- .NET Framework, Version 3.0  
Wenn Sie .NET Framework installieren, benötigen Sie eine aktive Internetverbindung.
- Ghostscript, Version 8.56
- Postgres Datenbank, Version 8.3 Bitte notieren Sie sich die Passwörter, die Sie vergeben.
- Java Runtime, Version > 6
- JAI, Version 1.1.3

Während der Installation können Sie für jede dieser Komponenten angeben, ob sie installiert werden soll. Komponenten, die bereits installiert sind, können Sie überspringen. SingleFeeder wurde mit diesen Versionen ausgiebig getestet. Andere, auch neuere, Versionen könnten beim Arbeiten mit SingleFeeder zu Problemen führen. Installieren Sie in diesem Fall die hier angegebenen Versionen.

2. Wenn die Installation abgeschlossen ist, müssen Sie einige Einstellungen vornehmen. Die Installationsroutine versucht viele dieser Einstellungen schon selbst vorzunehmen, prüfen Sie bitte trotzdem alle Einstellungen, um ein problemloses Arbeiten mit SingleFeeder zu ermöglichen.

- Arbeitsverzeichnis: geben Sie hier das Verzeichnis an, in das die Ausgabedateien von SingleFeeder zwischengespeichert werden.
- PDF-Verzeichnis: geben Sie hier das Verzeichnis an, in das die PDF Dateien gespeichert werden sollen.
- GraphicConverter: geben Sie hier die Datei GraphicConverter.exe an. In der Standardinstallation von SingleFeeder lautet der Pfad: SingleFeeder\GraphicConverter\GraphicConverter.exe Es kann auch ein beliebiges Konvertier-Programm angegeben werden. Dieses Programm muss aber nach folgendem Schema aufrufbar sein: Converter.exe [Quell-Dateiname].[Quell-Dateiendung] [Ziel-Dateiname].[Ziel-Dateiendung]
- fop.bat geben Sie hier die Datei fop.bat an. In der Standardinstallation von SingleFeeder lautet der Pfad: Singlefeeder\FOP\fop.bat
- fop.xconf geben Sie hier die Datei fop.xconf an. In der Standardinstallation von SingleFeeder lautet der Pfad: Singlefeeder\FOP\conf\fop.xconf
- docbookx.dtd geben Sie hier die Datei docbookx.dtd an. In der Standardinstallation von SingleFeeder lautet der Pfad: Singlefeeder\DocBook\docbookx.dtd

Mit "SingleFeeder" ist hier das von Ihnen gewählte Installationsverzeichnis gemeint.

3. Konfigurieren Sie in den Einstellungen von SingleFeeder die Datenbankverbindung.

- Server: geben Sie die IP Adresse des Servers an, auf dem die Datenbank installiert ist. Wenn die Datenbank auf dem Rechner installiert ist, auf dem SingleFeeder installiert ist, können Sie "localhost" eingeben.
- In der Standardinstallation lauten die folgenden Eingaben: Datenbank: sf08, Benutzer: postgres, Port: 5432. Beachten Sie die Groß-/Kleinschreibung.
- Das Passwort für den Benutzer postgres haben Sie bei der Installation der Datenbank vergeben oder Sie erfahren es von Ihrem Datenbankadministrator.

4. Klicken Sie auf Hilfe > Registrierung.

5. Geben Sie die Seriennummer ein.

Solange Sie die Seriennummer nicht eingeben, können Sie SingleFeeder nur im Demomodus nutzen. Im Demomodus stehen Ihnen alle Funktionen zur Verfügung aber Sie können das Stylesheet und damit das Aussehen Ihrer Dokumente nicht ändern. Außerdem ist die Anzahl der erlaubten Elemente im Strukturbaum begrenzt.

## 2.1 Die Datenbank einrichten

Nachdem Sie die Datenbankdaten eingegeben haben (Server, Port, Passwort, etc.), müssen Sie eine Datenbank anlegen. Es sei denn, Sie haben schon eine SingleFeeder Datenbank, dann können Sie diesen Schritt überspringen.

Klicken Sie dazu im Einstellungsfenster auf den Button 'Anlegen'.



Wenn die neue Datenbank angelegt wird, und an dieser Stelle eine alte Datenbank mit demselben Namen installiert war, wird diese unwiderruflich gelöscht!

## 2.2 Standard-Stil einrichten

Um Ihre ersten Dokumente in PDF-Dateien umwandeln zu können, benötigen Sie ein Stylesheet. Diesen können Sie unter Extras -> Stile erstellen lassen.

1. Geben Sie einen Namen für den Standard-Stil ein.
2. Klicken Sie auf Standard-Stil erstellen.
3. Nun wird der Stil mitsamt den erforderlichen Schriften und Bildern in der Datenbank erstellt.

Sie können nun diesen Stil bei der späteren PDF-Erstellung benutzen.